

# Настройка ProKMS

- Все настройки модуля ProKMS производятся через конфигурационный файл settings.yaml
- Файл settings.yaml отсутствует в дистрибутиве и автоматически создается после первого запуска модуля.
- После изменения этого файла необходимо перезапустить службу «Carbis ProKMS Server».

По умолчанию файл конфигурации выглядит следующим образом:

```
cash_system: RK7
channels:
- name: Канал печати по-умолчанию
  port: 11101
receiver: {}
transmitter:
  telebot_token: ТОКЕН
  width_message: 30
ui_server:
  bind_address: '*'
  port: 11100
webapp_version: 1.0.0.2
```

Параметр **cash\_system**. Определяет с какой кассовой системой работает ProKMS. Возможные значения

- RK7 (по умолчанию) - система r\_keeper
- iiko - система iiko

Секция **channels**. Настройки потоков сервис-печати (их может быть несколько)

- name - Название потока (например, «Бар» или «Кухня Холодный»)
- port - свободный порт для данного потока. Далее используется [тут](#)

Секция **receiver**. Зарезервировано

- Ничего менять не нужно.

Секция **transmitter**. Настройки отправки сообщений в Telegram

- **telebot\_token** - Необходимо вписать токен Telegram Бота которого [завели для работы](#) ранее.
- **width\_message** - ширина до которой «сжимается» макет сервис чека при отправки сообщения в Телеграм. [Подробнее тут](#).

Секция **ui\_server**. Настройки web интерфейса.

- **bind\_address** - подсеть из которой доступен web интерфейс модуля ProKMS. «\*» - любая подсеть. 127.0.0.1 - доступ к веб интерфейсу будет только локально. 192.168.1.0 - доступ с любого IP адреса из подсети 192.168.1.0 **Важно!** не рекомендуется менять значение этого параметра без понимания принципов его работы
- **port** - порт на котором доступен web интерфейс (значение по умолчанию 11100)

