


Настройка кассы r_keeper (FarCard)

Настройка r_keeper


Добавление драйвера

Сервис → Станции и устройства. В открывшемся окне выбираем кассовый сервер и добавляем PDS интерфейс. Правой кнопкой мыши в окне → Список драйверов




Добавление интерфейса

Сервис → Интерфейсы. Данный интерфейс штатный. В свойствах, во вкладке Файлы библиотек выбираем ранее добавленный интерфейс на кассу




Добавление Msr алгоритма


ВАЖНО!!! Если карты закодированы стандартной кодировкой (778=кодресторана=номеркарты) то можно скопировать штатный Msr алгоритм. Сервис → Обработка сигналов устройств → Msr алгоритмы. В открывшемся окне жмём правой кнопкой мыши по штатному Msr «Персональная дисконтная система (ПДС)» → Новый Msr алгоритм (копия) и задаём параметры как на скриншоте




В противном случае **создать новый**. Сервис → Обработка сигналов устройств → Mcr алгоритмы. В открывшемся окне жмём правой кнопкой мыши и в контекстном меню выбираем **Новый Mcr алгоритм** и задать параметры как на скриншоте выше, затем открыть параметр **«Скрипт»** и задать значение **Result := True;** вместо Result := False;



Создание скидки






Составная скидка

Составная скидка совмещает в себе и скидку и бонус, создается штатно. Пример:

The screenshot shows the R-Keeper 7 manager interface for configuring discounts. The window title is "R-Keeper 7 станция менеджера - [Скидки и наценки] (Ресторан: Ресторан, сервер: Сервер справочников [RK7_STAND22...]). The menu includes "Правка", "Вид", "Пользователь", "Меню", "Персонал", "Заказ", "Деньги", "Настройки", "Отчеты", "Сервис", "Расширения", "Помощь", and "Окно". The toolbar contains various icons for navigation and editing. The left sidebar shows a tree view of discounts under "All", including "Бонус", "Дисконтная карта", "Тест вложено", "из РКБ скидки", "Наценки", and "Предустановленные скидки". The central workspace displays "Режим редактирования последова..." and a "10.00% (Скидка)" icon, which is highlighted by a red arrow. The right-hand panel is divided into sections: "Основное" (Basic) with fields for "Процент" (10,00) and "Процент бонуса" (50,00); "Ограничения" (Restrictions) with fields for "Концепция", "Франчайзи", "Тип бонуса" (1 БОНУС), "Мин. сумма" (0,00), "Регион", "Тип гостей", "Мин. кол. гостей" (0), "Мин. количество" (0,000), "Ресторан", and "Макс. кол. гостей" (0); "Главное" (Main) with fields for "GUID" and "Идентификатор"; and "Заказ" (Order) with a "Категория заказа" field. The bottom status bar shows "Скидки и наценки" and "Типы бонуса".



Одна из особенностей работы с fargcards заключается в том, что когда сервер ПДС отдаёт информацию о карте на кассу, от должен передать код скидки. В таком случае в R_Keeper должна быть заведена скидка со скидкой 0%, как бы фиктивная (**нулевая**) скидка. Нулевая скидка нужна в случае, если по какой то причине скидка по карте не предоставляется. Превышен лимит использования, заблокирована и т.д. Создаём скидку в R_keeper

R-Keeper 7 станция менеджера (Ресторан: Ресторан, сервер: Сервер справочников [RK7_STAND22]) - [Скидки и наценки]

Правка Вид Пользователь Меню Персонал Заказ Деньги Настройки Отчеты Сервис Расширения Помощь Окно

Торговая группа: Все

Детализация Свойства

Основное

Действует на наценки	<input type="checkbox"/>
Комб. с любой скидкой	<input type="checkbox"/>
Тип	Процент
Изменяемое значение	<input type="checkbox"/>
Макс. сумма	<input type="checkbox"/> 0.00
Макс. процент	<input type="checkbox"/> 0.00
Печатать нулевые	<input type="checkbox"/>
Правило округления	0.01
Путь по группам	Дисконтная карта
Нулевая действует	<input type="checkbox"/>

Ограничения

Классификация	
Мин. остаток заказа	0.00
Подтверждение менеджера	<input checked="" type="checkbox"/>
На блюдо	<input type="checkbox"/>
На заказ	<input checked="" type="checkbox"/>
На место	<input type="checkbox"/>
Не вручную	<input checked="" type="checkbox"/>
Право доступа	
Начало продаж	<input type="checkbox"/> 30.06.2014 17:04:33
Конец продаж	<input type="checkbox"/> 30.06.2014 17:04:33

Главное

Альт. название	
Код	9
Внешний код	5
GUID	125D356A7-9506-4DC8-84E
Идентификатор	1002187
Название	Дисконтная карта
Статус	Активный

Расписание (список доступности)

Интерфейс

Игнорировать дату окончания	<input type="checkbox"/>
Тип магнитной карты	0
MCR алгоритм	
Интерфейс	

Визуализация


Цвет фона	? Цвет не определен
Положение	Картинка сверху
Картинка	
Цвет текста	? Цвет не определен

Торговые группы


По умолчанию	<input checked="" type="checkbox"/> Включен совмест...
--------------	--

Главное: Общие главные свойства элементов

Кассовые станции и ус... Параметры Работники Скидки и наценки



Если подключение к R_Keerger настроено и xml интерфейс доступен, то мы можем выбрать нулевую скидку из дерева скидок R_Keerger




Так же можно ввести код скидки вручную в в поле ввода «Код нулевой скидки»


Если подключение к R_Keeper настроено и xml интерфейс доступен, то под полем ввода отображается название скидки с этим кодом взятое из R_Keeper. Если подключение нет или нет скидки с таким кодом в R_Keeper, то под поле ввода ничего не отображается.


Создание бонуса

Нужно перейти во вкладку Деньги → Типы бонусов и в открывшемся окне правой кнопкой мыши → Новый тип бонуса (или использовать имеющийся)



Добавление бонуса происходит по аналогии со скидкой. Вкладка Деньги → Скидки и наценка





Установка и настройка FarCard

Для связи с кассой используется технология **farcards** Готовую сборку можно скачать [тут](#) dll для farcards называется **probonus.dll**.

В **FARCARDS.INI** указывается имя сервера farcards

```
[FarServer]
Type = 1
DLL = probonus.dll
Log = 10
XMLCP=1251

[LinkDLL]
3 = pds_netk

[pds_netk]
NetServerName=PROBONUS_SERVER
ERRORLOG=pds_netk.stk
ININAME=netk.ini
```

```
PROTOCOLS=*.dll
Timeout=120000
DebugMessages=1

[FARCARDS]
Print_AccountTypes=1,2,3,4,6,7,5,8
HasUnitInfo=1
Hashprintinfo=1
Show_AccountTypes=1
Message_Line1=Остаток: %Balance%
```

В **probonus.ini** указывается адрес и порт сервера ProBonus

```
[PARAMS]
ServerAddress=127.0.0.1
ServerPort=11030

[LOG]
LogLevel=10
OldLogs=7
LogMem=1
```

From:

<https://wiki.carbis.ru/> - База знаний ГК Карбис

Permanent link:

https://wiki.carbis.ru/external/pro_bonus/02_config_cash?rev=1665294942

Last update: **2022/10/09 08:55**