
2025/11/30 16:12 1/13 02 config cash

Настройка кассы r_keeper (FarCard)

Добавление драйвера


Сервис → Станции и устройства. В открывшемся окне выбираем кассовый сервер и добавляем PDS интерфейс. Правой кнопкой мыши в окне → Список драйверов



Добавление интерфейса

Сервис → Интерфейсы. Данный интерфейс штатный. В свойствах, во вкладке Файлы библиотек выбираем ранее добавленный интерфейс на кассу


Last update: 2022/10/09



Добавление Мсг алгоритма

ВАЖНО!!! Если карты закодированы стандартной кодировкой

(778=кодресторана=номеркарты) то можно скопировать штатный Мсг алгоритм. Сервис \rightarrow Обработка сигналов устройств \rightarrow Мсг алгоритмы. В открывшемся окне жмём правой кнопкой мыши по штатному Мсг «Персональная дисконтная система(ПДС)» \rightarrow Новый Мсг алгоритм (копия)) и задаём параметры как на скриншоте



В противном случае создать новый. Сервис → Обработка сигналов устройств → Мсг алгоритмы. В открывшемся окне жмём правой кнопкой мыши и в контекстном меню выбираем Новый Мсг алгоритм и задать параметры как на скриншоте выше, затем открыть параметр «Скрипт» и задать значение Result := True; вместо Result := False;


```
Редактор Скрипта Mcr алгоритма


1 function MCR1002180 (DeviceSignal: Integer; DeviceIdent: Integer; var Parameter: String): Boolean;
2 var RestCode: integer;
3 begin
4 Result := True;
5 end;

ОК Отмена
```

Last update: 2022/10/09 08:55


Создание скидки






Составная скидка

Составная скидка совмещает в себе и скидку и бонус, создаётся штатно. Пример:





Printed on 2025/11/30 16:12 https://wiki.carbis.ru/



Одна из особенностей работы с farcards заключается в том, что когда сервер ПДС отдаёт информацию о карте на кассу, от должен передать код скидки. В таком случаем в R_Кеерег должна быть заведена скидка со скидкой 0%, как бы фиктивная (нулевая) скидка. Нулевая скидка нужна в случае, если по какой то причине скидка по карте не предоставляется. Превышен лимит использования, заблокирована и т.д. Создаём скидку в R keeper


external:pro_bonus:02_config_cash https://wiki.carbis.ru/external/pro_bonus/02_config_cash?rev=1665294950





Если подключение к R_{κ} Кеерег настроено и xml интерфейс доступен, то мы можем выбрать нулевую скидку из дерева скидок R_{κ} Кеерег

Last update: 2022/10/09 08:55




Так же можно ввести код скидки вручную в в поле ввода «Код нулевой скидки»


Если подключение к R_Keeper настроено и xml интерфейс доступен, то под полем ввода отображается название скидки с этим кодом взятое из R_Keeper . Если подключение нет или нет скидки с таким кодом в R_Keeper , то под поле ввода ничего не отображается.

Создание бонуса


Нужно перейти во вкладку Деньги → Типы бонусов и в открывшемся окне правой кнопкой мыши → Новый тип бонуса (или использовать имеющийся)



Добавление бонуса происходит по аналогии со скидкой. Вкладка Деньги → Скидки и наценка



Last update: 2022/10/09



Установка и настройка FarCard

Для связи с кассой используется технология **farcards** Готовую сборку можно скачать тут dll для farcards называется **probonus.dll**.

В FARCARDS.INI указывается имя сервера farcards

```
[FarServer]
Type = 1
DLL = probonus.dll
Log = 10
XMLCP=1251

[LinkDLL]
3 = pds_netk

[pds_netk]
NetServerName=PROBONUS_SERVER
ERRORLOG=pds_netk.stk
ININAME=netk.ini
```

PROTOCOLS=*.dll
Timeout=120000
DebugMessages=1

[FARCARDS]
Print_AccountTypes=1,2,3,4,6,7,5,8
HasUnitInfo=1
Hashprintinfo=1
Show_AccountTypes=1
Message_Line1=Octatok: %Balance%

В **probonus.ini** указывается адрес и порт сервера ProBonus

[PARAMS]
ServerAddress=127.0.0.1
ServerPort=11030

[LOG]
LogLevel=10
OldLogs=7
LogMem=1

From:

https://wiki.carbis.ru/ - База знаний ГК Карбис

Permanent link:

https://wiki.carbis.ru/external/pro bonus/02 config cash?rev=1665294950

Last update: 2022/10/09 08:55