2025/11/30 15:34 1/4 Общие настройки ProCart

# Общие настройки ProCart

ProCart.yaml - файл конфигурации модуля, он содержит все необходимые настройки для работы модуля. Данный файл создается автоматически при первом запуске модуля. После изменения параметров в данном файле, для вступлениях их в силу необходимо перезапустить модуль ProCart.

Настройки разбиты на 5 групп:

- r keeper midserver параметры подключения к кассовому серверу
- r\_keeper\_references данные справочников r\_keeper
- local server параметры локального сервера модуля
- pro cart setting параметры работы шлюза доставки
- log параметры логирования

## r\_keeper\_midserver

```
#Параметры подключения к кассовому серверу r_keeper
r_keeper_midserver:
# Адрес кассового сервера (str)
host: 127.0.0.1
# Порт для подключения к xml-интерфейсу кассового сервера (int)
port: 3357
# Логин пользователя (str)
user: http
# Пароль пользователя (str)
password: http
# Использовать SaaS XML для подключения к rk7 (bool)
use_saas: false
```

- host ір адрес компьютера на котором работает кассовый сервер
- port http data port из конфигурации r\_keeper Где найти
- **user** логин пользователя для доступа к xml-интерфейсу (цифры и латиница, регистр важен)
- **password** пароль пользователя для доступа к xml-интерфейсу (цифры и латиница, регистр важен)
- use\_saas Значение зависит от того, какая лицензия на XML будет использоваться для работы. Если SaaS (подписка), то **true**, если lifetime (XML WriteOrder) **false** Если «use\_saas=true», то необходимо произвести дополнительные настройки, необходимые для работы с XML SaaS, запустив файл «saas\_settings.bat».

Если настройка saas-xml лицензии произведена успешно, в корневой папке с файлами ProCart появится файл с расширением .saasdata

Его примерное содержание должно быть:

```
{
   "seq_number": -1,
```

```
"produrct_guid": "655cee55-7bcd-4826-b6e0-a8ccf2017ef3",
    "usr":
"YWxrLW922HlhLnJ10zQ0MWZmY2UzMjk00WZkZTg2NGUxNDk0M2FkNWNmYzI10zc0NWZkYTk4MDA
0ZjEzM2QyZWRlMjRkNTI40DQ2N2Nl"
}
```

Если файл не появился вообще или в нём нет параметров «produrct\_guid», «usr» - настройка неудачна, см. лог.

В случае появления в логе ошибки ErrorText=«Инстанс лицензии не найден», следует запустить файл change license instance.bat.

Подробная статья про лицензирования XML-Save Order: почитать

### r\_keeper\_references

```
# Данные справочников r keeper
r keeper references:
 # Код кассовой станции (int)
  cash station: 1
 # Код стола для создания закаов (int)
  table: 1
 # Код категории заказа Если не передан в запросе будет использоваться по стандарту
который указан в файле конфигурации, используется для подсчёта стоимости блюд (int)
  order category: 1
 # Код классификации блюд для выгрузки меню (int)
  menu classification: 1
 # Код причины внесения/выдачи денег для принятия онлайн платежа как предоплаты
(int)
  payment reason: 1
 # Код суммовой скидки Скидка 'на заказ' с изменяемым значением (int)
  sum discount: 1
 # Код интерфейса для применения карты (int)
  interface: 1
 # Закрывать сбалансированный заказ (bool)
  close paid order: false
 # Код кассира от которого будет происходить оплата заказа (int)
  cashier code: 1
 # Код учётной записи менеджера для удаления заказа (int)
  manager_code: 1
 # Код причины удаления заказа (int)
  delete reason: 1
 # Код свободного модификатора для добавления комментария к блюду (int)
  open modifier code: 21
```

**cash\_station** - КОД кассовой станции от имени которой будут производиться все операции. Как правило, это код главной кассы на кассовом сервере. **table** - КОД стола, на котором по

https://wiki.carbis.ru/ Printed on 2025/11/30 15:34

2025/11/30 15:34 3/4 Общие настройки ProCart

умолчанию будут создаваться заказы. Подробнее тут. **order\_category** - КОД категории заказа используемой по умолчанию. Подробнее тут. **menu\_classification** - КОД классификации по которой ведется выборка блюд из r\_keeper. Подробнее тут. **payment\_reason** - КОД причины внесения предоплаты. Подробнее тут. **sum\_discount** - КОД суммовой скидки. Используется для передачи в систему произвольной скидки, сумма которой рассчитывается на стороне внешней системы. Подробнее тут. **open\_modifier\_code** - КОД свободного модификатора. Используется для добавления комментария к блюду Подробнее тут

#### local\_server

```
# Параметры локального сервера
local_server:
# Адрес сервера (str)
host: 0.0.0.0
# Порт сервера (int)
port: 11111
# Количество потоков сервера (int)
threads: 4
```

- host Подсеть, в рамках которой сервер ProCart принимает и обрабатывает запросы. Значение по умолчанию «0.0.0.0» (обрабатывать запросы из любой подсети). Важно! Если вы не знаете зачем нужен этот параметр не меняйте его значение. Важно! Не устанавливать «127.0.0.1».
- **port** Порт на котором работает (принимает запросы) сервер ProCart. Значение по умолчанию 11111
- threads количество потоков обработки. Изменять не рекомендуется!

#### pro\_cart\_setting

```
# Параметры настройки шлюза доставки pro_cart_settings:
    # Список токенов подключения (str)
    token_list:
    - ccccbf02-776c-49a7-8d04-57ee6047e31f
    - bab937cc-2241-48da-910c-9856aff13e2e
    # Задержка опроса r_keeper на предмет изменений в заказах (секунд) (int) timeout_statepolling: 10
```

- token\_list Список разрешенных токенов для подключения.
  По умолчанию первый токен генерируется автоматически (при первом запуске модуля). Если с модулем ProCart будет работать несколько разных внешних систем, то рекомендуется для подключения каждой из них использовать отдельный токен. Новые токены записываются в файл с новой строки, строка начинается с символа «-». Значение токена должно соответствовать формату GUID. Для генерации значений новых токенов можно воспользоваться внешним сервисом.
- timeout\_statepolling Периодичность опроса кассовой системы r\_keeper на предмет изменений в заказах. Значение в секундах. Значение по умолчанию: 10. Рекомендуемые значения: 10-60

#### log

```
log:

#Уровень логирования (int)

level: 3

#Срок хранения .log файлов(дней) (int)

retention_days: 7
```

- **level** Уровень логирования. Чем выше тем подробнее. По умолчанию 3. Возможные значения 1-10.
- retention\_days Срок хранения \*.log файлов (дней). По умолчанию 7. Возможные значения 1-30.

#### From:

https://wiki.carbis.ru/ - База знаний ГК Карбис

Permanent link:

https://wiki.carbis.ru/external/procart/01\_setup/03\_procart\_setting?rev=1684395351

Last update: 2023/05/18 10:35

https://wiki.carbis.ru/ Printed on 2025/11/30 15:34