


# Общие настройки ProCart

Админка доступна от версии ProCart 1.9.21.89. Все изменения вступят в силу только после сохранения настроек и перезапуска ProCart.


## Параметры локального сервера и подключения к r\_keeper



- **Адрес сервера** - ip адрес компьютера на котором работает кассовый сервер
- **Порт сервера** - http data port из конфигурации r\_keeper [Где найти](#)
- **Логин пользователя** - логин пользователя для доступа к xml-интерфейсу (цифры и латиница, регистр важен)
- **Пароль пользователя** - пароль пользователя для доступа к xml-интерфейсу (цифры и латиница, регистр важен)
- **Использовать SaaS XML для подключения к rk7** - Положение триггера зависит от того, какая лицензия на XML будет использоваться для работы. Если SaaS (подписка), то **активен**, если lifetime (XML WriteOrder) - **неактивен**. Если «Использовать SaaS XML для подключения к rk7» активна, то необходимо произвести дополнительные настройки, необходимые для работы с XML SaaS, запустив файл «saas\_settings.bat».

Подробная статья про лицензирование XML-Save Order: [почитать](#).

## Параметры настройки шлюза доставки




- **Список токенов подключения (каждый токен на отдельной строке)** - Список разрешенных токенов для подключения. По умолчанию первый токен генерируется автоматически (при первом запуске модуля). Если с модулем ProCart будет работать несколько разных внешних систем, то рекомендуется для подключения каждой из них использовать отдельный токен. Новые токены записываются в файл с новой строки, строка начинается с символа «-». Значение токена должно соответствовать формату GUID. Для генерации значений новых токенов можно воспользоваться [внешним сервисом](#).
- **Задержка опроса g\_keeper на предмет изменений в заказах (секунд)** - Периодичность опроса кассовой системы g\_keeper на предмет изменений в заказах. Значение в секундах. Значение по умолчанию: 10. Рекомендуемые значения: 10-60
- **Включить проверку кодов блюд при создании заказа** - Данное значение стоит менять, только при понимании для чего это делается. Флаг для включения или отключения проверки блюд самим модулем в заказе при его создании или валидации. Если отключить, то неизвестные софту блюда будут интерпретироваться как обычное блюдо. При этом сам g\_keeper вернет ошибку, если такого блюда действительно не существует. Значение по умолчанию: активно.
- **Заполнять теги для интернет платежей** - Тег-признак расчета для интернет платежей. По умолчанию «неактивно», при «неактивном» положении игнорирует теги «def\_site\_url\_1187», «def\_contact\_1008». При «активном» положении берёт данные из полей запроса «site\_url\_1187», «contact\_1008», если значение в запросе не указано берёт из конфига. [подробнее тут](#).
- **Адрес сайта (место расчётов)** - По умолчанию пустая поле. Задаёт дефолтное

значение, если в запросе значение тега не передано, иначе берётся из запроса.

Незаполненное поле требуется указать, если должен быть определенные данные сайта

- **Контактные данные покупателя** - По умолчанию пустая поле. Задаёт дефолтное значение, если в запросе значение тега не передано, иначе берётся из запроса. Незаполненное поле требуется указать, если должен быть определенные данные покупателя.


## Данные справочников r\_keeper



**Код кассовой станции** - КОД кассовой станции от имени которой будут производиться все операции. Как правило, это код главной кассы на кассовом сервере. **Код стола для создания заказа** - КОД стола, на котором по умолчанию будут создаваться заказы. [Подробнее тут.](#) **Код категории заказа** - КОД категории заказа используемой по умолчанию. [Подробнее тут.](#) **Код классификации блюд для выгрузки меню** - КОД классификации по которой ведется выборка блюд из r\_keeper. [Подробнее тут.](#) **Код суммовой скидки «Скидка на заказ» с изменяемыми значениями** - КОД суммовой скидки. Используется для передачи в систему произвольной скидки, сумма которой рассчитывается на стороне внешней системы. [Подробнее тут.](#) **Код суммовой наценки «Скидка на заказ» с изменяемыми значениями** - КОД суммовой наценки. Используется для передачи в систему произвольной наценки, сумма которой рассчитывается на стороне внешней системы. [Подробнее тут.](#) **Код интерфейса для применения карты**- КОД предназначен для применения карт лояльности. **Закрывать сбалансированный заказ**- Если селектор не активен заказы сохраняются в статусе черновика. При активном положении селектора заказы будут закрываться, как оплаченные. **Код учётной записи кассира от которого будет происходить оплата заказа**- КОД учетной записи кассира, используется для закрытия заказа. **Код учётной записи менеджера для удаления заказа**- КОД учетной записи менеджера от которой будет вестись удаления заказа.


**Код причины для удаления заказа**- КОД указываемой причины для удаления заказа. **Код свободного модификатора для добавления комментария к блюду** - КОД свободного модификатора. Используется для добавления комментария к блюду [Подробнее тут](#) **GUID расширенного свойства, для комментария** - Из данного поля текст будет попадать в указанное свойство. Настройка расширенного свойства описана [тут](#).

## Настройки пользователя по умолчанию



**Логин**- Логин пользователя.По умолчанию - admin. **Пароль**- Пароль пользователя.По умолчанию - admin. **Важно!** При удалении данных пользователя из файла конфига, дальнейшая настройка будет возможна, только в файле конфига. И доступ в веб версию панели администратора будет недоступен.

## Логирование



**Уровень логирования 1-10** - Уровень логирования. Чем выше - тем подробнее. По умолчанию - 3. Возможные значения 1-10. **Срок хранения \*.log файлов (дней)** - Срок хранения файлов логирования. Значение означает количество дней хранения. По умолчанию - 7. Возможные значения 1-30.

## Настройки в конфигурационном файле

Второстепенный метод настройки, которым можно воспользоваться, если нет возможности воспользоваться админкой.

ProCart.yaml - файл конфигурации модуля, он содержит все необходимые настройки для работы модуля. Данный файл создается автоматически при первом запуске модуля. После изменения параметров в данном файле, для вступления их в силу необходимо перезапустить модуль ProCart.

Настройки разбиты на 5 групп:

- r\_keeper\_midserver - параметры подключения к кассовому серверу
- r\_keeper\_references - данные справочников r\_keeper
- local\_server - параметры локального сервера модуля
- pro\_cart\_setting - параметры работы шлюза доставки
- log - параметры логирования

### r\_keeper\_midserver

```
# Параметры подключения к кассовому серверу r_keeper
r_keeper_midserver:
```

```
# Адрес кассового сервера (str)
host: 127.0.0.1
# Порт для подключения к xml-интерфейсу кассового сервера (int)
port: 3357
# Логин пользователя (str)
user: http
# Пароль пользователя (str)
password: http
# Использовать SaaS XML для подключения к rk7 (bool)
use_saas: false
```

- **host** - ip адрес компьютера на котором работает кассовый сервер
- **port** - http data port из конфигурации r\_keeper [Где найти](#)
- **user** - логин пользователя для доступа к xml-интерфейсу (цифры и латиница, регистр важен)
- **password** - пароль пользователя для доступа к xml-интерфейсу (цифры и латиница, регистр важен)
- **use\_saas** - Значение зависит от того, какая лицензия на XML будет использоваться для работы. Если SaaS (подписка), то **true**, если lifetime (XML WriteOrder) - **false**  
Если «use\_saas=true», то необходимо произвести дополнительные настройки, необходимые для работы с XML SaaS, запустив файл «saas\_settings.bat».

Если настройка saas-xml лицензии произведена успешно, в корневой папке с файлами ProCart появится файл с расширением .saasdata

Его примерное содержание должно быть:

```
{
  "seq_number": -1,
  "product_guid": "655cee55-7bcd-4826-b6e0-a8ccf2017ef3",
  "usr":
  "YWxrLW922HlhLnJ10zQ0MWZmY2UzZmjk00WZkZTg2NGUxNDk0M2FkNWNmYzI10zc0NWZkYTk4MD
  A0ZjEzM2QyZWRLMjRkNTI4ODQ2N2Nl"
}
```

Если файл не появился вообще или в нём нет параметров «product\_guid», «usr» - настройка неудачна, см. лог.

В случае появления в логе ошибки ErrorText=«Инстанс лицензии не найден», следует запустить файл change\_license\_instance.bat.

Подробная статья про лицензирование XML-Save Order: [почитать](#)

**r\_keeper\_references** ===== # Данные справочников r\_keeper r\_keeper\_references:

```
# Код кассовой станции (int)
cash_station: 1
# Код стола для создания заказа (int)
```

r\_keeper\_references:

```
# Код кассовой станции (int)
cash_station: 1
# Код стола для создания заказов (int)
table: 1
# Код категории заказа Если не передан в запросе будет использоваться по стандарту
который указан в файле конфигурации, используется для подсчёта стоимости блюд (int)
order_category: 1
# Код классификации блюд для выгрузки меню (int)
menu_classification: 1
# Код суммовой скидки Скидка 'на заказ' с изменяемым значением (int)
sum_discount: 1
# Код суммовой наценки Наценка 'на заказ' с изменяемым значением (int)
sum_markup: 1
# Код интерфейса для применения карты (int)
interface: 1
# Закрывать сбалансированный заказ (bool)
close_paid_order: false
# Код кассира от которого будет происходить оплата заказа (int)
cashier_code: 1
# Код учётной записи менеджера для удаления заказ (int)
manager_code: 1
# Код причины удаления заказа (int)
delete_reason: 1
# Код свободного модификатора для добавления комментария к блюду (int)
open_modifier_code: 1
# GUID расширенного свойства в заказе для комментария Необязательный параметр. GUID
указывать без фигурных скобок (str)
guid_commmment: ''
```

</code>

**cash\_station** - КОД кассовой станции от имени которой будут производиться все операции. Как правило, это код главной кассы на кассовом сервере. **table** - КОД стола, на котором по умолчанию будут создаваться заказы. [Подробнее тут](#). **order\_category** - КОД категории заказа используемой по умолчанию. [Подробнее тут](#). **menu\_classification** - КОД классификации по которой ведется выборка блюд из r\_keeper. [Подробнее тут](#). **payment\_reason** - Код причины внесения предоплаты. **Параметр убран из настроек от версии ProCart v1.5.7.38.**

**sum\_discount** - КОД суммовой скидки. Используется для передачи в систему произвольной скидки, сумма которой рассчитывается на стороне внешней системы. [Подробнее тут](#).

**sum\_maprkup** - КОД суммовой наценки. Используется для передачи в систему произвольной наценки, сумма которой рассчитывается на стороне внешней системы. [Подробнее тут](#).

**open\_modifier\_code** - КОД свободного модификатора. Используется для добавления комментария к блюду [Подробнее тут](#) **guid\_commmment** - GUID расширенного свойства, для комментария. Из поля comment текст будет попадать в указанное свойство. Настройка расширенного свойства описана [тут](#). **local\_server**

```
# Параметры локального сервера
local_server:
# Адрес сервера (str)
host: 0.0.0.0
```

```
# Порт сервера (int)
port: 11111
# Количество потоков сервера (int)
threads: 4
```

- **host** - Подсеть, в рамках которой сервер ProCart принимает и обрабатывает запросы. Значение по умолчанию «0.0.0.0» (обрабатывать запросы из любой подсети). Важно! Если вы не знаете зачем нужен этот параметр - не меняйте его значение. Важно! Не устанавливать «127.0.0.1».
- **port** - Порт на котором работает (принимает запросы) сервер ProCart. Значение по умолчанию - 11111
- **threads** - количество потоков обработки. Изменять не рекомендуется!

## pro\_cart\_setting

```
# Параметры настройки шлюза доставки
pro_cart_settings:
# Список токенов подключения (str)
token_list:
- ccccbf02-776c-49a7-8d04-57ee6047e31f
- bab937cc-2241-48da-910c-9856aff13e2e
# Задержка опроса r_keeper на предмет изменений в заказах (секунд) (int)
timeout_statepolling: 10
# Включить проверку кодов блюд при создании заказа По умолчанию True (включено).
Если выключить, то модуль неизвестные коды блюд будет интерпретировать как обычное
блюдо. (bool)
enable_items_verification: true
# Заполнять теги для интернет платежей (bool)
use_internet_pay_tags: true
# Адрес сайта (Место расчетов) (str)
def_site_url_1187: ''
# Контактные данные покупателя (str)
def_contact_1008: ''
```

- **token\_list** - Список разрешенных токенов для подключения. По умолчанию первый токен генерируется автоматически (при первом запуске модуля). Если с модулем ProCart будет работать несколько разных внешних систем, то рекомендуется для подключения каждой из них использовать отдельный токен. Новые токены записываются в файл с новой строки, строка начинается с символа «-». Значение токена должно соответствовать формату GUID. Для генерации значений новых токенов можно воспользоваться [внешним сервисом](#).
- **timeout\_statepolling** - Периодичность опроса кассовой системы r\_keeper на предмет изменений в заказах. Значение в секундах. Значение по умолчанию: 10. Рекомендуемые значения: 10-60
- **enable\_items\_verification** - Данное значение стоит менять, только при понимании для чего это делается. Флаг для включения или отключения проверки блюд самим модулем в заказе при его создании или валидации. Если отключить, то неизвестные софту блюда будут интерпретироваться как обычное блюдо. При этом сам r\_keeper вернет ошибку, если такого блюда действительно не существует. Значение по умолчанию: true. Допустимые значения: **true, false**.

- **use\_internet\_pay\_tags** - Тег-признак расчета для интернет платежей.  
По умолчанию «false», при указании «flase» игнорирует теги «def\_site\_url\_1187», «def\_contact\_1008». При указании значения «true» берёт данные из полей запроса «site\_url\_1187», «contact\_1008», если значение в запросе не указано берёт из конфига.[подробнее тут](#).
- **def\_site\_url\_1187** - Адрес сайта (место расчётов).  
По умолчанию пустая строка («»). Задаёт дефолтное значение, если в запросе значение тега не передано, иначе берётся из запроса. Незаполненное поле требуется указать, если должен быть определенные данные сайта
- **def\_contact\_1008"** - Контактные данные покупателя,  
По умолчанию пустая строка («»). Задаёт дефолтное значение, если в запросе значение тега не передано, иначе берётся из запроса. Незаполненное поле требуется указать, если должен быть определенные данные покупателя

## log

log:

```
# Уровень логирования (int)
level: 3
# Срок хранения .log файлов (дней) (int)
retention_days: 7
```

- **level** - Уровень логирования. Чем выше - тем подробнее. По умолчанию - 3. Возможные значения 1-10.
- **retention\_days** - Срок хранения \*.log файлов (дней). По умолчанию - 7. Возможные значения 1-30.

# Пользователь по умолчанию

```
user:
# Логин (str)
login: admin
# Пароль (str)
password: admin
```

- **login** - Логин пользователя. По умолчанию - admin.
- **password** - Пароль пользователя. По умолчанию - admin.

**Важно! При удалении данных пользователя из файла конфига, дальнейшая настройка будет возможна, только в файле конфига. И доступ в веб версию панели администратора будет недоступен.**

From:

<https://wiki.carbis.ru/> - База знаний ГК Карбис

Permanent link:

[https://wiki.carbis.ru/external/procart/01\\_setup/03\\_procart\\_setting?rev=1770106832](https://wiki.carbis.ru/external/procart/01_setup/03_procart_setting?rev=1770106832)

Last update: **2026/02/03 11:20**