

# Общие настройки ProGate

ProGate\_settings.yaml - файл конфигурации модуля, он содержит все необходимые настройки для работы модуля. Данный файл создается автоматически при первом запуске модуля. После изменения параметров в данном файле, для вступления их в силу необходимо перезапустить модуль ProGate.

Настройки разбиты на 4 группы:

- local\_server - параметры локального сервера модуля
- log - параметры логирования
- web\_controller - параметры работы с контроллером
- code\_settings - параметры гостевых кодов

## local\_server

```
# Локальный сервер
local_server:
  # IP адрес на котором будет размещен сервер (str)
  host: 0.0.0.0
  # Порт сервера (int)
  port: 11190
  # Зашифрованный пароль для доступа к серверу (str)
  password: ""
  # Максимальное кол-во потоков для сервера (int)
  threadpool_size: 4
```

- **host** - Подсеть, в рамках которой сервер ProGate принимает и обрабатывает запросы. Значение по умолчанию «0.0.0.0» (обрабатывать запросы из любой подсети).  
**Важно!** Если вы не знаете зачем нужен этот параметр - не меняйте его значение.  
**Важно!** Не устанавливать «127.0.0.1».
- **port** - Порт на котором работает (принимает запросы) сервер ProGate (по умолчанию 11190).
- **password** - пароль для авторизации в админку.
- **threadpool\_size** - количество потоков обработки. Изменять не рекомендуется!

## log

```
# Логирование
log:
  # Уровень логирования (int)
  level: 3
  # Срок хранения *.log файлов (int)
  retention_days: 7
```

- **level** - Уровень логирования. Чем выше - тем подробнее. По умолчанию - 3. Возможные

значения 1-10.

- **retention\_days** - Срок хранения \*.log файлов (дней). По умолчанию - 7. Возможные значения 1-30.

## web\_controller

```
# Настройки для веб-контроллера
web_controller:
# Интервал между сообщениями от контроллера (в секундах) (int)
interval: 10
```

- **interval** - как часто(время в секундах) контроллер будет пинговать сервер. По умолчанию - 10.

## code\_settings

```
# Настройки гостевых кодов
code_settings:
# Дополнительное время к времени жизни каждого пропуска (в минутах) (int)
delta_time: 0
# Сколько дней хранить неактивные билеты в базе данных (int)
days_to_delete: 7
```

- **delta\_time** - Дополнительное время действия билета(в минутах)
- **days\_to\_delete** - Сколько дней хранить в базе данных билеты.

From:  
<https://wiki.carbis.ru/> - База знаний ГК Карбис

Permanent link:  
[https://wiki.carbis.ru/external/progate/02\\_progate\\_configure/01\\_settings](https://wiki.carbis.ru/external/progate/02_progate_configure/01_settings)

Last update: **2023/10/18 13:34**