

# Настройка ProKMS

## Важно!!!

- На текущий момент все настройки модуля ProKMS производятся через конфигурационный файл settings.yaml (далее будет перенесено в web интерфейс)
- Файл settings.yaml отсутствует в дистрибутиве и автоматически создается после первого запуска модуля.
- После изменения этого файла необходимо перезапустить службу «Carbis ProKMS Server».

По умолчанию файл конфигурации выглядит следующим образом:

```
channels:  
- name: Канал печати по-умолчанию  
  port: 11101  
receiver: {}  
transmitter:  
  telebot_token: ТОКЕН  
  width_message: 30  
ui_server:  
  bind_address: '*'  
  port: 11100
```

Секция **channels**. Настройки потоков сервис-печати (их может быть несколько)

- name - Название потока (например, «Бар» или «Кухня Холодный»)
- port - свободный порт для данного потока. Далее используется [тут](#)

Секция **receiver**. Зарезервировано

- Ничего менять не нужно.


Секция **transmitter**. Настройки отправки сообщений в Telegram

- **telebot\_token** - Необходимо вписать токен Telegram Бота которого [завели для работы](#) ранее.
- **width\_message** - ширина до которой «сжимается» макет сервис чека при отправки сообщения в Телеграм. [Подробнее тут](#).

Секция **ui\_server**. Настройки web интерфейса.

- **bind\_address** - подсеть из которой доступен web интерфейс модуля ProKMS. «\*» - любая подсеть. 127.0.0.1 - доступ к веб интерфейсу будет только локально. 192.168.1.0 - доступ с любого IP адреса из подсети 192.168.1.0 **Важно!** не рекомендуется менять значение этого параметра без понимания принципов его работы
- **port** - порт на котором доступен web интерфейс (значение по умолчанию 11100)

**Пример настроенного файла:**



```
settings — Блокнот
Файл  Правка  Формат  Вид  Справка
channels:
- name: Кухня Холодный
  port: 11101
- name: Кухня Горячий
  port: 11102
receiver: {}
transmitter:
  telebot_token: 51
  width_message: 30
ui_server:
  bind_address: '*'
  port: 11100
```

**Важно!** После изменения настроек необходимо перезапустить службу «Carbis ProKMS Server»

From:

<https://wiki.carbis.ru/> - База знаний ГК Карбис

Permanent link:

[https://wiki.carbis.ru/external/prokms/01\\_setup/03\\_prokms\\_settings?rev=1647326846](https://wiki.carbis.ru/external/prokms/01_setup/03_prokms_settings?rev=1647326846)

Last update: **2022/03/15 09:47**