



Ресторан: Печать QR в пречеке

Настройка ProQRPay

Необходимо включить данные режим работы в настройках ProQRPay <http://127.0.0.1:11040/#/settings> Дополнительно (при наличии лицензии на модуль XML) настроить режим добавления в заказ оплаты или предоплаты, после того как гость завершил оплату заказа через СБП





Настройка r_keeper


Выполнить [базовые настройки r_keeper](#). Настроить макет пречека с QR-кодом для оплаты.

Кратко:

1. Создать копию используемого макета пречека.
2. Добавить глобальную переменную «qrData».
3. В макет вставить текст и код.
4. Включить данные макет в используемую схему печати.

Для оплаты счета по СБП считайте код
<QRCode [qrData]>

```
HTTPGet('http://192.168.1.2:11040/api/v1/generate-qr-code?guid=' +  
[Заказы.GUID] + '&amount=' + IntToStr(Trunc(([Чеки.Сумма]-[Чеки.Оплачено]) *  
100)), qrData);
```



Важно! В функции HTTPGet не рекомендуется использовать адрес вида «127.0.0.1» Лучше использовать реальный IP адрес машины на которой установлен модуль ProQRPay, потому что:

- «127.0.0.1» не всегда корректно обрабатывает (что приводит к печати «пустого» QR кода без ссылки.
- При работе в ресторане, если указывать реальный IP адрес, то макет для QR оплаты можно будет печатать со станции официанта обращаясь к модулю ProQRPay по сети.

Важно! Если в используемой схеме печати будет 2 макета: «Пречек» и «Пречек СБП», то у сотрудников на кассе будет выбор - какой макет использовать.

Last update:

2022/09/06 09:53 external:proqrpay:03_setup_cases:05_case https://wiki.carbis.ru/external/proqrpay/03_setup_cases/05_case?rev=1662447188

From:

<https://wiki.carbis.ru/> - **База знаний ГК Карбис**

Permanent link:

https://wiki.carbis.ru/external/proqrpay/03_setup_cases/05_case?rev=1662447188

Last update: **2022/09/06 09:53**