


# Ресторан: Печать QR в пречеке

## Настройка ProQRPay

Необходимо включить данные режим работы в настройках ProQRPay


<http://127.0.0.1:11040/#/settings> Дополнительно (при наличии лицензии на модуль XML)

настроить режим добавления в заказ оплаты или предоплаты, после того как гость завершил оплату заказа через СБП



Last update:


2023/07/31 external:proqrpay:03\_setup\_cases:05\_case https://wiki.carbis.ru/external/proqrpay/03\_setup\_cases/05\_case?rev=1690783324  
09:02



## Настройка r\_keeper

Выполнить [базовые настройки r\\_keeper](#). Настроить макет пречека с QR-кодом для оплаты.


Кратко: 1) Создать копию используемого макета пречека. 2) Добавить глобальную переменную «qrData».



3) В макет вставить текст и код.

Для оплаты счета по СБП считайте код  
 <QRCode [qrData]>

```
HTTPGet('http://192.168.1.2:11040/api/v1/generate-qrcode?guid=' +
[Заказы.GUID] + '&amount=' + IntToStr(Trunc(([Чеки.Сумма]-[Чеки.Оплачено]) *
100)), qrData);
```



**Важно!** В функции `HTTPGet` не рекомендуется использовать адрес вида «127.0.0.1» Лучше использовать реальный IP адрес машины на которой установлен модуль `ProQRPay`, потому что:

- «127.0.0.1» не всегда корректно отрабатывает (что приводит к печати «пустого» QR кода без ссылки).
- При работе в ресторане, если указывать реальный IP адрес, то макет для QR оплаты можно будет печатать со станции официанта обращаясь к модулю `ProQRPay` по сети.

4) Включить данный макет в используемую схему печати.

**Важно!** Если в используемой схеме печати будет 2 макета: «Пречек» и «Пречек СБП», то у сотрудников на кассе будет выбор - какой макет использовать.

From:  
<https://wiki.carbis.ru/> - **База знаний ГК Карбис**

Permanent link:  
[https://wiki.carbis.ru/external/proqrpay/03\\_setup\\_cases/05\\_case?rev=1690783324](https://wiki.carbis.ru/external/proqrpay/03_setup_cases/05_case?rev=1690783324)

Last update: **2023/07/31 09:02**