Установка и настройка сервера

Скачать актуальную версию можно по ссылке.

В папке profinger_server располагается серверная часть, которая отвечает за хранение отпечатков пальцев. Для первого запуска модуля потребуется запустить файлы profinger_server/ProFinger_server.exe с ключом /Desktop. После первого запуска в папке сервера появится файл конфигурации ProFinger_server_settings.yaml, далее можно запускать сервер службой.

В архиве с серверной частью располагаются файлы для запуска:


- desktop.bat – для запуска в виде приложения (аналог запуска с ключем /desktop)
- install.bat – для установки в качестве службы
- uninstall.bat – для удаления службы
- merge.bat – для миграции старой версии базы данных
- license.bat – для лицензирования

Перенос базы отпечатков из устаревшей версии ПО

Данное действие выполняется в случае, если на объекте ранее была установлена и работала сустаревшая версия (Авторизация на кассе по отпечатку пальца (устаревшее) Для миграции со старой версии на новую, потребуется скопировать файл базы **dbase_fpsrv.db** из папки со старой версией, в папку с новой, после чего запустить файл **merge.bat** Для корректной синхронизации старых отпечатков, они должны быть добавлены в базу перед запуском клиента! В противном случае, если уже выполнена запуск клиента, то его работу нужно завершить, затем необходимо удалить **storage.db** в папке клиента, затем выполнить миграцию с помощью файла **merge.bat** и запустить клиент повторно.

Лицензирование

Получить лицензию, написав письмо на info@carbis.ru. Запустить license.bat Пролицензировать модуль по инструкции Закрыть окно.



Настройка

В файле конфигурации ProFinger_server_settings.yaml. В группе значений server необходимо настроить следующие параметры:

- Группа значений log:
  - **level:** - Уровень логирования (int). По умолчанию 3.
  - **retention_days:** - Срок хранения .log файлов (int). По умолчанию 3.
- Группа значений server:
  - **host** – Адрес в сети. Стандартное значение - 0.0.0.0 (текущий IP адрес компьютера в сети) или значение 127.0.0.1, тогда доступ будет только в рамках текущего компьютера
  - **port** – Порт (минимальный 1000, максимальный 65535). По умолчанию 11250
  - **token** – автоматически генерируется при первом запуске сервера, необходим для подключения клиентов

From:
https://wiki.carbis.ru/ - **База знаний ГК Карбис**

Permanent link:
https://wiki.carbis.ru/external/biometrics/05_config/05_ustanovka_i_licenzirovanie/5_install_server

Last update: **2026/11/05 14:51**