
Общие настройки r_keeper

Общие настройки, которые необходимо проделать в системе r_keeper для подключения модуля ProQRPay, похожи на подключение обычного интегрированного банковского терминала.

Назна□ение принтера

В редакторе r_keeper в разделе «Настройки → Печать → Назначение принтеров» нужно добавить новое назначение принтера:



Валюта

В редакторе r_keeper в разделе «Деньги → Валюты» завести новую валюту в группе «Кредитные карты» и заполнить свойства следующим образом:

- Название - «Оплата по СБП»
- Тип Фискальности - «Фискальный чек»
- Использовать терминал - «Да»
- Назначение принтера авторизации - созданное нами ранее назначение принтера
- Автозаполнение - «Вся сумма» (или «вся сумма + подтверждение»)

ВАЖНО! Оплата по СБП с точки зрения 54-ФЗ ничем не отличается от оплаты Кредитными картам. Соответственно чек, оплаченный гостем через СБП, необходимо зафискализировать как обычно. **ВАЖНО!** При работе с «Тестовым банком» (когда никаких реальных транзакций не происходит) сменить тип фискальности валюты «Оплата по СБП» на «Не печатать чек». Напоминаем, что поле «Тип фискальности» доступно только под дилерской учеткой. **ВАЖНО!** Убедитесь, что у обычной валюты для банковской карты с использованием терминала авторизации указано «назначение принтера авторизации». Там должно быть выбрано дефолтное назначение для банковского терминала. Не то, которое сделано для ProQrPay.


Банковский терминал

Описанные ниже настройки корректны для случая, если на кассе не установлен интегрированный банковский терминал. В случае если терминал подключен, то требуется создать отдельное «назначение принтера» и использовать его для дальнейшей настройки.

На каждую кассу, где установлен модуль ProQRPay и будет приниматься оплата по СБП, необходимо добавить устройство «HTTPs auth terminal driver (XML) ver2»

Редактор ресторана → Сервис → Станции и устройства. На закладке «Устройства» нажать ПКМ → «Список драйверов» и вытащить на закладку «Устройства» драйвер «HTTPs auth terminal driver (XML) ver2» из раздела «POS authorization termonal». В свойстве «AuthAddr» прописать

порт на котором работает модуль ProQRPay (по умолчанию 11040).



ВАЖНО!

1. Итоговое значение параметра «AuthAddr» должно быть равно «http://127.0.0.1:11040/authcall.xml/» (символ «/» в конце строки обязателен)
2. Т.к. модуль ProQRPay устанавливается на каждую кассу и работает в режиме desktop то адрес всегда 127.0.0.1

Далее необходимо перейти на закладку Принтеры где активировать и дать осмысленное имя принтеру связанному с устройством «HTTPs auth terminal driver (XML) ver2»