

Ресторан: Печать QR в пречеке

Настройка ProQRPay

Необходимо включить данные режим работы в настройках ProQRPay http://127.0.0.1:11040/#/settings Дополнительно (при наличии лицензии на модуль XML) настроить режим добавления в заказ оплаты или предоплаты, после того как гость завершил оплату заказа через СБП






Настройка r_keeper

Выполнить базовые настройки r_keeper. Настроить макет пречека с QR-кодом для оплаты.


Кратко: 1) Создать копию используемого макета пречека. 2) Добавить глобальную переменную «qrData».



3) В макет вставить текст и код.

```
Для оплаты счета по СБП считайте код
<QRCode [qrData]>
```

```
HTTPGet('http://192.168.1.2:11040/api/v1/generate-qrcode?guid=' +
[Заказы.GUID] + '&amount=' + IntToStr(Trunc(([Чеки.Сумма]-[Чеки.Оплачено]) *
100)), qrData);
```



Важно! В функции HTTPGet не рекомендуется использовать адрес вида «127.0.0.1» Лучше использовать реальный IP адрес машины на которой установлен модуль ProQRPay, потому что:

- «127.0.0.1» не всегда корректно отрабатывает (что приводит к печати «пустого» QR кода без ссылки).
- При работе в ресторане, если указывать реальный IP адрес, то макет для QR оплаты можно будет печатать со станции официанта обращаясь к модулю ProQRPay по сети.

4) Включить данные макет в используемую схему печати.

Важно! Если в используемой схеме печати будет 2 макета: «Пречек» и «Пречек СБП», то у сотрудников на кассе будет выбор - какой макет использовать.

From:
https://wiki.carbis.ru/ - **База знаний ГК Карбис**

Permanent link:
https://wiki.carbis.ru/external/proqrpay/03_setup_cases/05_case?rev=1690783309

Last update: **2023/07/31 06:01**