

# Настройки сервера

**Важно!** Не изменяйте значения полей в данном разделе, если не понимаете для чего они предназначены!

The screenshot shows the ProBonus server configuration interface. The left sidebar has a red box around the 'Настройки сервера' (Server Settings) item. The main content area is divided into three sections: 'Сервер' (Server), 'Время действия токенов' (Token validity period), and 'Лог' (Log). The 'Сервер' section contains fields for 'Рабочая подсеть' (0.0.0.0) and 'Порт' (11030). The 'Время действия токенов' section contains fields for 'Время действия access token (минут)' (720) and 'Время действия refresh token (минут)' (720). The 'Лог' section contains fields for 'Уровень логирования' (8) and 'Хранить логи (дней)' (7). A blue 'СОХРАНИТЬ' (Save) button is at the bottom.

## Сервер

Настройки адреса и порта на которых работает сервер ProBonus. Для применения настроек требуется ручная перезагрузка службы (или перезапуск приложения).

- **Рабочая подсеть** - подсеть в которой работает сервер ProBonus.  
Если значение «0.0.0.0» - будут обрабатываться запросы с любого ip-адреса.  
Если вписать, например, 192.168.12.0 - будут приниматься подключения только из подсети 192.168.12.x
- **Порт** - порт который слушает сервер ProBonus (должен быть свободен и не занят другими службами).

## Время действия токенов

Для аутентификации в web-интерфейсе ProBonus использует стандарт JSON Web Token (JWT). В том разделе задаётся время жизни access и refresh token. Они нужны, чтобы «отлогиниваться» пользователя через некоторый период неактивности.

- **Время действия access token (минут)** (по умолчанию 5) - через какое время сервер будет требовать обновить access token при помощи предоставления refresh token.

- **Время действия refresh token (минут)** (по умолчанию 720) - сколько текущий пользователь может работать в системе. Фактически это максимальное время сессии после ввода логина и пароля по окончании которого, требуется опять войти в систему.

## Лог

- **Уровень логирования** - Чем больше, тем подробнее ведется лог (и тем больший размер он имеет). По умолчанию - 8. Возможные значения 1-10.
- **Хранить логи (дней)** - Срок хранения \*.log файлов (дней). По умолчанию - 7. Возможные значения 1-30. Старые логи автоматически удаляются.

From:  
<https://wiki.carbis.ru/> - База знаний ГК Карбис

Permanent link:  
[https://wiki.carbis.ru/external/pro\\_bonus/01\\_setup/05\\_server\\_setting?rev=1724121365](https://wiki.carbis.ru/external/pro_bonus/01_setup/05_server_setting?rev=1724121365)

Last update: **2024/08/20 05:36**