


# Настройка модуля

Для настройки модуля используется веб страница, находящаяся по адресу сервера + /settings (прим. [127.0.0.1:11150/settings](http://127.0.0.1:11150/settings)). На этой же странице можно увидеть данные о лицензии.



## Настройка счетчика

Для настройки самого счетчика используется группа «Данные» на странице настроек. При раскрытии вкладка выглядит следующим образом:

pro-counter-front x +

127.0.0.1:11150/settings

**ProCounter** sys: v1.0.0.0 app: v0.1

Статус лицензии: Действительна  
Объект Developer  
Дата окончания: 01.01.2100

### Параметры модуля

#### Данные

☒ Ежедневный сброс счетчика

Время обнуления счетчика: 8:00

Начальное значение счетчика: 66

Время последнего сброса: 2022-11-17 08:00:27 **СБРОСИТЬ СЧЕТЧИК**

**СОХРАНИТЬ**

Локальный сервер

В данной группе настраиваются следующие параметры:


- Выполнять ли ежедневный сброс счетчика
- Время обнуления счетчика (если включен ежедневный сброс)
- Начальное значение счетчика после сброса (ежедневного или ручного).

Для сохранения настроек необходимо нажать кнопку «Сохранить» внизу вкладки (активируется при внесении любых изменений). Также можно выполнить ручной сброс (кнопка «СБРОСИТЬ СЧЕТЧИК») и увидеть дату и время последнего сброса счетчика.

## Настройка локального сервера

Для настройки самого сервера (адреса и портов) используется группа «Локальный сервер».

**ВНИМАНИЕ:** После любых изменений в данной группе необходим перезапуск модуля.




В данной группе выполняется настройка следующих параметров:

- Хост программы (менять только при необходимости, по умолчанию 0.0.0.0, если вы не понимаете смысл этого поля - не меняйте его);
- Порт сервера (всех веб страниц, по умолчанию 11150);
- Порт TCP слушателя (используется для получения информации о количестве продаваемых блюд, по умолчанию 11151).

Важно! Порт TCP слушателя (по умолчанию 11151) должен быть открыт для входящих соединений (настроить правило в брандмауэре Windows). Для сохранения настроек необходимо нажать кнопку «Сохранить» внизу вкладки (активируется при внесении любых изменений).

## Настройка шаблона счетчика

Внешнее отображение счетчика находится по базовому адресу сервера (прим. [127.0.0.1:11150](http://127.0.0.1:11150)). По умолчанию он выглядит следующим образом:



Для настройки шаблона используется язык разметки HTML. Для изменения шаблона нужно внести изменения в файл, находящийся по следующему пути:

**<корневой\_каталог\_модуля>\pro\_counter\templates\index.html**. Шаблон можно редактировать любым образом, в том месте где будет выводиться количество, необходимо написать

```
{{dish_count}}
```


Пример кода по умолчанию:

```
<html>
<head>
  <title>Pro Counter</title>
</head>
<body>
  <table align=center valign=center height=100% width=100%>
    <tr>
      <td align=center>
        <h1>Количество проданных порций: {{dish_count}}</h1>
      </td>
    </tr>
  </table>
```


```
</body>  
</html>
```

Дополнительно, в папке «\pro\_counter\templates\» есть несколько других вариантов оформления страницы со счетчиком.


## index1.html



## index2.html



index3.html



From:

<https://wiki.carbis.ru/> - База знаний ГК Карбис

Permanent link:

[https://wiki.carbis.ru/external/pro\\_counter/01\\_install\\_and\\_settings/02\\_setting?rev=1668852527](https://wiki.carbis.ru/external/pro_counter/01_install_and_settings/02_setting?rev=1668852527)

Last update: 2022/11/19 13:08