

# Настройки ProDiscoBot


1. Как настроить HTTP XML интерфейс [описано тут](#).
2. О том как завести своего бота [подробно написано тут](#).
3. Настройка пользователя для HTTP XML интерфейса [тут](#).
4. Настройки MCR алгоритма [тут](#).

Для настроек бота необходимо открыть web интерфейс ProDiscoBot перейдя по ссылке <http://127.0.0.1:11080/> и войти в систему используя следующие данные:

Пароль: 123

## Настройки связи с r\_keeper

Во вкладке “Подключение к кассе” выбрать “Подключение к r\_keeper”.



Заполнить адрес mid (или ref) сервера и данные пользователя с привилегиями на использования XML:



Выполнить проверку соединения и сохранить настройки.

## Подключение к боту


Во вкладке “Подключение к телеграмм-боту” ввести токен, который выдал BotFather.



Выполнить проверку соединения и сохранить настройки. Для применения настроек требуется перезагрузка службы (или перезапуск приложения).


## Настройки сервера

**Важно!** Не изменяйте значения полей в данном разделе, если не понимаете для чего они предназначены!



- **Адрес сервера** - адрес на котором работает сервер ProDiscoBot.
- **Порт** - порт на котором работает сервер ProDiscoBot (должен быть свободен и не занят другими службами).
- **Пароль** - пароль для входа в web интерфейс ProDiscoBot (По умолчанию «123»)

## Настройки логирования



- **Уровень логирования** - Чем больше, тем подробнее ведется лог (и тем больший размер он имеет).
- **Срок хранения \*.log файлов** - Срок хранения \*.log файлов (дней). По умолчанию - 7. Старые логи автоматически удаляются.

From:  
<https://wiki.carbis.ru/> - База знаний ГК Карбис

Permanent link:  
[https://wiki.carbis.ru/external/pro\\_discobot/01\\_install\\_and\\_settings/03\\_settings?rev=1694001040](https://wiki.carbis.ru/external/pro_discobot/01_install_and_settings/03_settings?rev=1694001040)

Last update: 2023/09/06 14:50