

Настройка агента ProAlert

Установка и первый запуск

1. Скачать [актуальный дистрибутив](#).
2. Распаковать архив в отдельную папку. Не нужно распаковывать на рабочем столе или в каталог с названием версии.

В дистрибутиве содержатся следующие файлы:

desktop.bat	- запуск сервера в экранном режиме
install.bat	- установка сервера службой (запускать с правами Администратора)
uninstall.bat	- удаление службы сервера (запускать с правами Администратора)
license.bat	- запуск модуля лицензирования

Первый запуск приложения рекомендуется провести через desktop.bat В процессе запуска возможно появления сообщение от брандмауэра или антивируса с запросом на сетевой доступ для нового приложения. Необходимо «Разрешить» доступ.

Лицензирование

Для работы с ProAlert при первичной установке необходимо прописать лицензию. Для этого:

Получить лицензию, написав письмо на info@carbis.ru Лицензия данного модуля отличается от лицензии бота для telegram.

Запустить license.bat Пролицензировать модуль [по инструкции](#) Закрыть окно.


Настройка ProAlert-агента

После первого запуска ProAlert-агента в папке с исполняемыми файлами появится конфиг-файл **proalert_settings.yaml**. Первоначальную настройку можно выполнить из конфиг-файла, а также из админки ProAlert. По умолчанию админка доступна по адресу <http://127.0.0.1:11130>

Блоки и поля оступные для настройки:

- Связь с чатом
 - Название ресторана
 - Список сообщений которые можно получить в чате
 - Язык
- Настройка соединения с RK7
 - Адрес по которому расположен MID-сервер
 - Порт по которому расположен MID-сервер
 - Логин XML-пользователя
 - Пароль XML-пользователя

- Таймаут на подключение
- Таймаут на чтение
- Настройки
 - Настройки сервера - можно указать порт сервера ProAlert и порт принтера
 - Настройка логирования - техническая настройка не требующая вмешательства
 - Токен агента
 - Адрес отправки событий
 - Адрес виртуального принтера



The screenshot shows the ProAlert Agent web interface in a browser window. The address bar shows the URL 127.0.0.1:11130/#/rk7. The interface has a dark sidebar on the left with navigation options: "Связка с чатом", "Настройки соединения с RK7", and "Настройки". The main content area has a green header with "ProAlert Agent" and a language dropdown set to "Русский". Below the header, there are six input fields for configuration:

Хост xml интерфейса RK7 127.0.0.1	Порт xml интерфейса RK7 8099
Логин пользователя xml интерфейса RK7 Superuser	Пароль пользователя интерфейса RK7 1
Таймаут подключения в секундах 3	Таймаут чтения в секундах 15

At the bottom of the form, there are two buttons: "ПРОВЕРИТЬ СОЕДИНЕНИЕ" (Check Connection) and "СОХРАНИТЬ" (Save).

From: <https://wiki.carbis.ru/> - База знаний ГК Карбис

Permanent link: https://wiki.carbis.ru/external/pro_alert_v3/01_install_and_settings/02_proalert_settings

Last update: **2026/04/24 14:31**