


# Настройки сервера

**Важно!** Не изменяйте значения полей в данном разделе, если не понимаете для чего они предназначены!



## Сервер

Настройки адреса и порта на которых работает сервер ProBonus. Для применения настроек требуется ручная перезагрузка службы (или перезапуск приложения).

- **Рабочая подсеть** - подсеть в которой работает сервер ProBonus. Если значение «0.0.0.0» - будут обрабатываться запросы с любого ip-адреса. Если вписать, например, 192.168.12.0 - будут приниматься подключения только из подсети 192.168.12.x
- **Порт** - порт который слушает сервер ProBonus (должен быть свободен и не занят другими службами).
- **Порт прокси сервера** - данный порт работает для оптимизации рассылок от версии ProBonus 1.2.60.297. (По умолчанию запускается по ip = «локальный порт» + 1000)
- **Время ожидания данных отчётов** - необязательная настройка. Настройка может быть полезна для больших баз, где количество счетов превышает 5-10тыс записей.
- **Размер пула подключений к БД** - количество потоков подключенных к базе MS SQL.
- **Размер пула потоков HTTP сервера** - количество потоков с которым работает сервер ProBonus.

## Время действия токенов

Для аутентификации в web-интерфейсе ProBonus использует стандарт JSON Web Token (JWT). В том разделе задаётся время жизни access и refresh token. Они нужны, чтобы «отлогинивать» пользователя через некоторый период неактивности.

- **Время действия access token (минут)** (по умолчанию 5) - через какое время сервер будет требовать обновить access token при помощи предоставления refresh token.
- **Время действия refresh token (минут)** (по умолчанию 720) - сколько текущий пользователь может работать в системе. Фактически это максимальное время сессии после ввода логина и пароля по окончании которого, требуется опять войти в систему.

## Лог

- **Уровень логирования** - Чем больше, тем подробнее ведётся лог (и тем больший размер он имеет). По умолчанию - 8. Возможные значения 1-10.
- **Хранить логи (дней)** - Срок хранения \*.log файлов (дней). По умолчанию - 7. Возможные значения 1-30. Старые логи автоматически удаляются.

From:

<https://wiki.carbis.ru/> - База знаний ГК Карбис

Permanent link:

[https://wiki.carbis.ru/external/pro\\_bonus/01\\_setup/05\\_server\\_setting](https://wiki.carbis.ru/external/pro_bonus/01_setup/05_server_setting)

Last update: **2025/12/22 14:17**