


Настройка модуля

Для настройки модуля используется веб страница, находящаяся по адресу сервера + /settings (прим. 127.0.0.1:11150/settings). На этой же странице можно увидеть данные о лицензии.



Настройка счетчика

Для настройки самого счетчика используется группа «Данные» на странице настроек. При раскрытии вкладка выглядит следующим образом:

The screenshot shows a browser window titled 'pro-counter-front' with the URL '127.0.0.1:11150/settings'. The main header includes the 'ProCounter' logo, version information 'sys: v1.0.0.0 app: v0.1', and a status bar indicating 'Статус лицензии: Действительна', 'Объект Develop', and 'Дата окончания: 01.01.2100'. The main content area is titled 'Параметры модуля' (Module Parameters). It contains a section titled 'Данные' (Data) with the following fields:

- Ежедневный сброс счетчика** (Daily reset counter): A checked checkbox with a question mark icon. To its right is a dropdown menu set to '8:00'.
- Начальное значение счетчика** (Initial counter value): A field containing the value '66' with a question mark icon.
- Время последнего сброса:** 2022-11-17 08:00:27
- СБРОСИТЬ СЧЕТЧИК** (Reset Counter): A red button.
- СОХРАНИТЬ** (Save): A light gray button.

Below this section is a collapsed panel titled 'Локальный сервер' (Local Server).


В данной группе настраиваются следующие параметры:

- Выполнять ли ежедневный сброс счетчика
- Время обнуления счетчика (если включен ежедневный сброс)
- Начальное счетчика после сброса (ежедневного или ручного).

Для сохранения настроек необходимо нажать кнопку «Сохранить» внизу вкладки (активируется при внесении любых изменений). Также можно выполнить ручной сброс (кнопка «СБРОСИТЬ СЧЕТЧИК») и увидеть дату и время последнего сброса счетчика.

Настройка локального сервера

Для настройки самого сервера (адреса и портов) используется группа «Локальный сервер».
ВНИМАНИЕ: После любых изменений в данной группе необходим перезапуск модуля.




В данной группе выполняется настройка следующих параметров:

- Хост программы (менять только при необходимости, по умолчанию 0.0.0.0);
- Порт сервера (всех веб страниц, по умолчанию 11150);
- Порт TCP слушателя (используется для получения информации о количестве продаваемых блюд, по умолчанию 11151).

Для сохранения настроек необходимо нажать кнопку «Сохранить» внизу вкладки (активируется при внесении любых изменений).

Настройка шаблона счетчика

Внешнее отображение счетчика находится по базовому адресу сервера (прим. 127.0.0.1:11150). По умолчанию он выглядит следующим образом:



Для настройки шаблона используется язык разметки HTML. Для изменения необходимо изменить файл, находящийся по следующему пути:

<корневой_каталог_модуля>\pro_counter\templates\index.html. Шаблон можно редактировать любым образом, где должно быть количество, необходимо написать

```
 {{dish_count}}
```

Прим. кода по умолчанию:

```
<html>
  <head>
    <title>Pro Counter</title>
  </head>
  <body>
    <h1>Количество проданных блюд: {{dish_count}}</h1>
  </body>
</html>
```

From:
<https://wiki.carbis.ru/> - База знаний ГК Карбис

Permanent link:
https://wiki.carbis.ru/external/pro_counter/01_install_and_settings/02_setting?rev=1668845950

Last update: **2022/11/19 11:19**