2025/12/14 10:24 1/4 Настройки ProDiscoBot

Hactpoйки ProDiscoBot


- 1. О том как завести своего бота подробно написано тут.
- 2. Настройка свойства «Телефон» у работников описана тут.

Для настроек бота необходимо открыть web интерфейс ProDiscoBot перейдя по ссылке http://127.0.0.1:11080/ и войти в систему используя следующие данные:


Пароль: 123

Настройки связи с r_keeper

Во вкладке "Подключение к кассе" выбрать "Подключение к r_keeper".




Заполнить адрес mid (или ref) сервера и данные пользователя с привилегиями на использование XML. Предварительно на кассовом сервере (или сервере отчётов) должен быть настроен HTTP XML интерфейс. Как настроить HTTP XML интерфейс описано тут. Настройка пользователя для HTTP XML интерфейса тут. Подключение используется для получения списка сотрудников.



Выполнить проверку соединения и сохранить настройки.

Подключение к боту

Во вкладке "Подключение к телеграмм-боту" ввести токен, который выдал BotFather.




Выполнить проверку соединения и сохранить настройки. Для применения настроек требуется перезагрузка службы (или перезапуск приложения).

https://wiki.carbis.ru/ Printed on 2025/12/14 10:24

2025/12/14 10:24 3/4 Настройки ProDiscoBot


Настройки сервера

Важно! Не изменяйте значения полей в данном разделе, если не понимаете для чего они предназначены!



- Адес сервера адрес на котором работает сервер ProDiscoBot.
- **Порт** порт на котором работает сервер ProDiscoBot (должен быть свободен и не занят другими службами).
- Пароль пароль для входа в web интерфейс ProDiscoBot (По умолчанию «123»)

Настройки логирования



- Уровень логирования Чем больше, тем подробнее ведется лог (и тем больший размер он имеет).
- **Срок хранения *.log файлов** Срок хранения *.log файлов (дней). По умолчанию 7. Старые логи автоматически удаляются.

From:

https://wiki.carbis.ru/ - База знаний ГК Карбис

Permanent link:

https://wiki.carbis.ru/external/pro_discobot/01_install_and_settings/03_settings?rev=1694082695

Last update: 2023/09/07 13:31

https://wiki.carbis.ru/ Printed on 2025/12/14 10:24