

# Настройка ProQrBox

Все основные настройки модуля делаются через Web интерфейс по локальному адресу <http://127.0.0.1:11230>.

Настройки QR-Box:

- **Код компании** — введите четырёхзначный код (только цифры). (Вводится произвольно.)
- **Код подразделения** — это уникальный код кассовой станции, состоит из четырёхзначного значения. (Если код кассы содержит меньше четырёх значений, то дописать нули с левой стороны.)
- **Срок действия QR-кода** — нужно указать количество дней, в течение которых QR-код будет действителен (Значение не может превышать 99 дней).

The screenshot shows a web browser window with the URL <http://127.0.0.1:11230/#/main>. The page title is "ProQRBox sys: 0.0.0.7". In the top right corner, there is a status bar: "Статус: Действительна", "Объект: Тестовый Стенд Горносталь", and "Срок действия: 23.04.2026".

The main content area is titled "Настройки QR-Box" and contains three input fields:

- Код компании: 4347
- Код подразделения: 1403
- Срок действия QR-кода: 1

Below this is the "Настройки сервера" section with four fields:

- Подсеть, из которой модуль принимает запросы: 0.0.0.0
- Порт сервера: 11230
- Уровень логирования: WARNING (2) (dropdown menu)
- Срок хранения логов: 7

A green "СОХРАНИТЬ" button is located at the bottom center of the form.

Настройка сервера:

- **Подсеть, из которой модуль принимает запросы** - по умолчанию — 0.0.0.0 (принимает запросы с любого IP).
- **Порт сервера** - по умолчанию 11230.
- **Уровень логирования**
- **Срок хранения логов**

From:  
<https://wiki.carbis.ru/> - **База знаний ГК Карбис**

Permanent link:  
[https://wiki.carbis.ru/external/pro\\_qrbox/01\\_settings/06\\_config\\_proqrbox?rev=1757572779](https://wiki.carbis.ru/external/pro_qrbox/01_settings/06_config_proqrbox?rev=1757572779)

Last update: **2025/09/11 09:39**