

# Установка, лицензирование ProKMS


## Установка

1. Скачать последнюю версию по [ссылке](#).
2. Распаковать архив.


В дистрибутиве содержатся следующие файлы:

desktop.bat	- запуск приложения в экранном режиме
install.bat	- установка приложения службой (запускать с правами Администратора)
uninstall.bat	- удаление службы приложения (запускать с правами Администратора)
license.bat	- запуск модуля лицензирования
run_service.bat	- запуск службы "Carbis ProKMS Server"
stop_service.bat	- остановка службы "Carbis ProKMS Server"


Первый запуск приложения рекомендуется провести через desktop.bat. В процессе запуска возможно появления сообщение от брандмауэра или антивируса с запросом на сетевой доступ для нового приложения. Необходимо «Разрешить» доступ.



Результатом успешного запуска является вот такое окно



Так же можно проверить доступность web интерфейса перейдя по адресу <http://127.0.0.1:11100>



После проверки рекомендуется закрыть приложение и установить его службой запусив `install.bat` и далее перейти в службы Windows и запустить «Carbis ProKMS Server»

## Возможные проблемы

По умолчанию, модуль использует порт 11100. Если этот порт занят, то приложение не будет работать. Изменить номер используемого порта можно:

1. В файле «`settings.yaml`» (файл будет создан после первого запуска модуля) в параметре `ui_server`→«`port`». Данный файл отсутствует в дистрибутиве и создается автоматически при первом запуске модуля.


## Лицензирование

Для того что бы модуль начал полноценно работать, его необходимо пролицензировать следующим образом:

- Остановить службу «Carbis ProKMS Server»
- Запустить `license.bat`
- Пролицензировать модуль [по инструкции](#).

- Закрывать приложение и запустить службу «Carbis ProKMS Server»

Проверить и обновить статус лицензии можно в веб интерфейсе перейдя по адресу <http://127.0.0.1:11100/admin>



From:

<https://wiki.carbis.ru/> - База знаний ГК Карбис

Permanent link:

[https://wiki.carbis.ru/external/prokms/01\\_setup/02\\_prokms\\_setup](https://wiki.carbis.ru/external/prokms/01_setup/02_prokms_setup)

Last update: **2022/08/29 13:16**