


# Общие настройки ProQRPay

Все основные настройки модуля делаются через Web интерфейс по адресу  
<http://127.0.0.1:11040/#/settings>

## Выбор Банка

Первым делом необходимо выбрать используемый Банк (платежного агрегатора):

- Тестовый Банк - служит для настройки и тестирования работы, никаких реальных транзакций не проводится.
- Best2Pay (платежный агрегатор)
- Paygine (платежный агрегатор)
- Тинькофф




В зависимости от выбранного банка нужно будет настроить дополнительные параметры. Для «Тестового банка»:

- «URL API» - «[qrpay.carbis.ru/api/v0/](https://qrpay.carbis.ru/api/v0/)»
- «Доп инфо» - «Дополнительная информация, которая будет показана покупателю в окне оплаты»

Набор параметров для реальной работы несколько шире

Last update: 2023/09/19 12:50  
external:proqrpay:02\_setup:02\_setup\_proqrpay https://wiki.carbis.ru/external/proqrpay/02\_setup/02\_setup\_proqrpay?rev=1695117001



Для платежного агрегатора Best2Pay:

- «URL API» - «pay.best2pay.net/webapi/»
- «Пароль для цифровой подписи» - пароль для формирования цифровой подписи HTTP-запросов: доступен в личном кабинете Best2Pay на вкладке Профиль
- «Sector ID» - уникальный идентификатор учетной записи ТСП в ПЦ (sector)
- «Дополнительный текст транзакции» - дополнительная информация, которая будет показана покупателю в окне оплаты
- «Время жизни транзакции в секундах» - время в секундах, начиная с создания транзакции в банке, после которого транзакция будет отменена

Для платежного агрегатора Paygine:

- «URL API» - «pay.paygine.com/webapi/»
- «Пароль для цифровой подписи» - пароль для формирования цифровой подписи HTTP-запросов: доступен в личном кабинете Best2Pay на вкладке Профиль
- «Sector ID» - уникальный идентификатор учетной записи ТСП в ПЦ (sector)
- «Передача НДС» - Включение передачи НДС для чековых позиций. При выключенном опции - позиции будут переданы как товары без НДС.
- «Сущность кассовой ссылки» - Необходимо заполнить при использовании платежной ссылки. Активирует статический QR от Paygine.
- «Время жизни транзакции в секундах» - время в секундах, начиная с создания транзакции в банке, после которого транзакция будет отменена
- «Дополнительный текст транзакции» - дополнительная информация, которая будет показана покупателю в окне оплаты


Для банка Тинькофф:

- «URL API банка» - «securepay.tinkoff.ru/v2/»
- «Идентификатор терминала» - идентификатор терминала, выдается Банком

- «Пароль терминала» - пароль терминала из личного кабинета банка
- «Дополнительный текст транзакции» - дополнительная информация, которая будет показана покупателю в окне оплаты
- «Время жизни транзакции в секундах» - время в секундах, начиная с создания транзакции в банке, после которого транзакция будет отменена

## Выбор сценария работы

Далее необходимо выбрать требуемый сценарий работы с оплатами СБП. **Важно!** Набор поддерживаемых сценариев может отличаться для разных банков.




Различные сценарии требуют различной настройки и дополнительных параметров. Более подробно о настройке каждого сценария описано [далее](#).

## Настройки приложения

Общие технические настройки модуля ProQRPay:

- Порт сервера который занимает приложения для своей работы (по умолчанию 11040). После изменения необходимо перезапустить приложение.
- Уровень логирования (по умолчанию 3, max 10) Чем выше тем подробнее логи.
- Время хранения логов (в днях).

Last  
update:  
2023/09/19 12:50



From:  
<https://wiki.carbis.ru/> - База знаний ГК Карбис

Permanent link:  
[https://wiki.carbis.ru/external/proqrpay/02\\_setup/02\\_setup\\_proqrpay?rev=1695117001](https://wiki.carbis.ru/external/proqrpay/02_setup/02_setup_proqrpay?rev=1695117001)

Last update: 2023/09/19 12:50