

Подключение к CARDSERV

Для настройки сервера SMSPDS используется файл конфигурации **smspds.yaml**, который содержит в себе конфигурационные параметры для модуля SMSPDS. Данный файл создается после 1 запуска модуля.

```
# Параметры ПДС сервера
pds_server:
  # Адрес Rtcp сервера в CARDSERV (str)
  host: 127.0.0.1
  # Порт Rtcp сервера (int)
  port: 3052
  # Логин пользователя CARDSERV Убедитесь что введенная учетная запись полностью
  # работоспособна в PCARD (используйте ее для входа) (str)
  user: ''
  # Пароль пользователя CARDSERV (str)
  password: ''
# Параметры CallPassword сервиса
cp_service:
  # URL адрес сервиса (str)
  base_url: https://cp.carbis.ru/
  # Токен авторизации в сервисе (str)
  token: ''
# Параметры кодов подтверждения
pincode:
  # Время жизни кода (в секундах) (int)
  living_time: 600
  # Будет ли возвращаться код в ответе на запрос генерации кода при неудачной отправке
  # SMS (bool)
  return_code: false
# Параметры локального сервера
local_server:
  # Порт сервера (int)
  port: 11140
# Параметры логирования
log:
  # Уровень логирования (int)
  level: 3
  # Срок хранения .log файлов (int)
  retention_days: 7
```

Внимание, после любых изменений в конфигурационном файле сервера необходим перезапуск самого сервера.

Если сервер CARDSERV находится по отличному адресу от 127.0.0.1:3052, то необходимо поменять значение полей **pds_server → host** и **pds_server → port** на соответствующие адресу и порту сервера CARDSERV.

Обязательно необходимо заполнить поля:

- pds_server → user - соответствует имени пользователя, через который осуществляется вход в систему PDS;
- pds_servde → password - соответствует паролю пользователя, через который осуществляется вход в систему PDS;
- cp_server → token - в данное поле необходимо установить значение токена для сервиса [CallPassword](#).

From:
<https://wiki.carbis.ru/> - **База знаний ГК Карбис**

Permanent link:
https://wiki.carbis.ru/external/smsspds_v2/01_install/03_connectcardsrv?rev=1669354915

Last update: **2022/11/25 08:41**