Настройка внешнего доступа

Настройка Внешнего доступа доступна от версии ProHostes v1.15.8.137. Внешний доступ возможен, как во внешней сети, так и в локальной. Для работы во внешней сети необходим проброс. Такой доступ даёт возможность открыть ProHostes на нескольких устройствах (к примеру с планшета).

В данном разделе можно задать только логин и пароль, для внешнего доступа. Все изменения нужно сохранить. Если ресторан работает с ProHostes_bot, то в его настройках так же нужно будет задать данные логин и пароль. Если логина и пароля по умолчанию нет, то внешний доступ получить невозможно.



Если настройка активирована, то на внешней стороне, при загрузке страницы ProHostes появится всплывающее окно для входа, куда нужно будет ввести установленные логин и пароль. После чего работа в админке ProHostes можно работать в обычном режиме.



В случае,если данные логина и пароля перестали быть актуальными, нужно перейти по локальному адресу http://127.0.0.1:11160 (или другой заданный порт), на устройстве, где установлен ProHostes. Затем в настройках внешнего доступа обнулить логин и пароль, через кнопку «Закрыть внешний доступ», после чего задать их заново и сохранить.

Рекомендации по настройке планшетов для хостес:

- Установка ProHostes: Разместить сервер ProHostes на рабочей станции рядом с кассовым сервером.
- Планшет: Использовать планшет с операционной системой Android.
- Браузер и настройки:
  - Установить браузер Mozilla Firefox для Android или для Ios
  - В настройках браузера включить опцию «Версия для ПК» (Desktop mode).

Дополнительная обязательная настройка потоков

Данная настройка нужна для увеличения количества потоков, для каждой единицы внешнего доступа. Количество потоков можно увеличивать кратно 4,

Что бы настроить данный параметр необходимо: 1. Открыть файл hostes.json, который расположен в папке с установленным ProHostes.



2. В разделе «server» перейти к параметру «workers» и изменить указанное количество потоков с 4 на 40 (либо любое количество кратное 4). После нужно сохранить изменения и перезапустить ProHostes.



From:
https://wiki.carbis.ru/ - **База знаний ГК Карбис**

Permanent link:
https://wiki.carbis.ru/external/pro_hostes/01_pro_hostes_install_config/89_external_access

Last update: **2025/09/24 13:00**