

## Установка и настройка сервера

Скачать актуальную версию можно по [ссылке](#).

В папке `profinger_server` располагается серверная часть, которая отвечает за хранение отпечатков пальцев. Для первого запуска модуля потребуется запустить файлы `profinger_server/ProFinger_server.exe` с ключом `/Desktop`. После первого запуска в папке сервера появится файл конфигурации `ProFinger_server_settings.yaml`, далее можно запускать сервер службой.

В архиве с серверной частью располагаются файлы для запуска:


- `desktop.bat` – для запуска в виде приложения (аналог запуска с ключом `/desktop`)
- `install.bat` – для установки в качестве службы
- `uninstall.bat` – для удаления службы
- `merge.bat` – для миграции старой версии базы данных
- `license.bat` – для лицензирования

### Перенос базы отпечатков из устаревшей версии ПО

Данное действие выполняется в случае, если на объекте ранее была установлена и работала устаревшая версия ( [Авторизация на кассе по отпечатку пальца \(устаревшее\)](#) ). Для миграции со старой версии на новую, потребуется скопировать файл базы **`dbase_fpsrv.db`** из папки со старой версией, в папку с новой, после чего запустить файл **`merge.bat`**. Для корректной синхронизации старых отпечатков, они должны быть добавлены в базу перед запуском клиента! В противном случае, если уже выполнена запуск клиента, то его работу нужно завершить, затем необходимо удалить **`storage.db`** в папке клиента, затем выполнить миграцию с помощью файла **`merge.bat`** и запустить клиент повторно.

### Лицензирование

[Получить лицензию, написав письмо на `info@carbis.ru`](#). Запустить `license.bat` Пролицензировать модуль [по инструкции](#) Закрыть окно.



## Настройка

В файле конфигурации ProFinger\_server\_settings.yaml. В группе значений server необходимо настроить следующие параметры:

- Группа значений log:
  - **level:** - Уровень логирования (int). По умолчанию 3.
  - **retention\_days:** - Срок хранения .log файлов (int). По умолчанию 3.
- Группа значений server:
  - **host** - Адрес в сети. Стандартное значение - 0.0.0.0 (текущий IP адрес компьютера в сети) или значение 127.0.0.1, тогда доступ будет только в рамках текущего компьютера
  - **port** - Порт (минимальный 1000, максимальный 65535)
  - **token** - автоматически генерируется при первом запуске сервера, необходим для подключения клиентов

From:  
<https://wiki.carbis.ru/> - База знаний ГК Карбис

Permanent link:  
[https://wiki.carbis.ru/external/biometrics/05\\_config/05\\_ustanovka\\_i\\_licenzirovanie/5\\_install\\_server](https://wiki.carbis.ru/external/biometrics/05_config/05_ustanovka_i_licenzirovanie/5_install_server)

Last update: 2025/12/19 08:39