Установка и лицензирование

Скачать актуальную версию можно по ссылке. Модуль поставляется в виде двух zip архивов и установщика драйвера. Для установки распакуйте оба архива с в любую пустую папку.

Для установки модуля потребуется запуск и настройка файлов в следующей последовательности:

1. Установить Driver.exe - необходим для нормальной работы оборудования. Его необходимо запустить с правами администратора и произвести процесс установки. 2. Запустить profinger_server/ProFinger_server.exe с ключом /Desktop - Находится в папке profinger_server располагается серверная часть, которая отвечает за хранение отпечатков пальцев. На стороне сервера производится лицензирование. 3. Запустить profinger_client/ProFinger_client.exe - Находится в папке profinger_client располагается клиентская часть, которая должна располагаться на устройстве, к которому подключен сканер отпечатка пальцев.

В процессе запуска возможно появление сообщения от брандмауэра или антивируса с запросом на сетевой доступ для нового приложения - необходимо «Разрешить» доступ. После запуска в папках появятся конфигурационные файлы, в них потребуется внести изменения.

Утилита для тестирования сканеров


Тестовая утилита, не обязательна к установке. Утилита предназначена для проверки различных моделей сканеров на совместимость с модулем регистрации в системе r_keeper по отпечатку пальца.

Скачать: Утилита тестирования

Использование:

2025/11/28 12:02

- 1. Распаковать содержимое архива
- 2. Установить драйвер Driver.exe
- 3. Подключить считыватель
- 4. Запустить «Carbis FP TEST.exe»
 - 1. Утилита найдет и подключится к сканеру (отобразится серийный номер)
 - 2. Считываем отпечатки и наблюдаем результат на экране



https://wiki.carbis.ru/ - База знаний ГК Карбис

Permanent link:

https://wiki.carbis.ru/external/biometrics/05_config/05_ustanovka_i_licenzirovanie

Last update: 2025/05/16 11:39

https://wiki.carbis.ru/ Printed on 2025/11/28 12:02