Установка и лицензирование

Скачать актуальную версию можно по ссылке. Модуль поставляется в виде двух zip архивов и установщика драйвера. Для установки распакуйте оба архива с в любую пустую папку.

Для запуска модуля потребуется запуск и настройка файлов в следующей последовательности:

1. Установить Driver.exe - необходим для нормальной работы оборудования. Его необходимо запустить с правами администратора и произведите процесс установки. 2. Запустить profinger_server/ProFinger_server.exe с ключом /Desktop - Haxoдится в папке profinger_server располагается серверная часть, которая отвечает за хранение отпечатков пальцев. 3. Запустить profinger_client/ProFinger_client.exe - Находится в папке profinger_client располагается клиентская часть, которая должна располагаться на устройстве, к которому подключен сканер отпечатка пальцев.

В процессе запуска возможно появление сообщения от брандмауэра или антивируса с запросом на сетевой доступ для нового приложения - необходимо «Разрешить» доступ. После запуска в папках появятся конфигурационные файлы, в них потребуется внести изменения.

From:

https://wiki.carbis.ru/ - База знаний ГК Карбис

Permanent link:

https://wiki.carbis.ru/external/biometrics/05_config/05_ustanovka_i_licenzirovanie?rev=1747383437

Last update: 2025/05/16 11:17