

# Установка и лицензирование

Скачать актуальную версию можно по [ссылке](#). Модуль поставляется в виде двух zip архивов и установщика драйвера. Для установки распакуйте оба архива с в любую пустую папку.

Для запуска модуля потребуется запуск и настройка файлов в следующей последовательности:

1. [Установить Driver.exe](#) - необходим для нормальной работы оборудования. Его необходимо запустить с правами администратора и произвести процесс установки.
2. [Запустить profinger\\_server/ProFinger\\_server.exe](#) с ключом /Desktop - Находится в папке profinger\_server располагается серверная часть, которая отвечает за хранение отпечатков пальцев.
3. [Запустить profinger\\_client/ProFinger\\_client.exe](#) - Находится в папке profinger\_client располагается клиентская часть, которая должна располагаться на устройстве, к которому подключен сканер отпечатка пальцев.

В процессе запуска возможно появление сообщения от брандмауэра или антивируса с запросом на сетевой доступ для нового приложения - необходимо «Разрешить» доступ. После запуска в папках появятся конфигурационные файлы, в них потребуется внести изменения.

From:

<https://wiki.carbis.ru/> - База знаний ГК Карбис

Permanent link:

[https://wiki.carbis.ru/external/biometrics/05\\_config/05\\_ustanovka\\_i\\_licenzirovanie?rev=1747383481](https://wiki.carbis.ru/external/biometrics/05_config/05_ustanovka_i_licenzirovanie?rev=1747383481)

Last update: **2025/05/16 11:18**