2025/10/16 23:09 1/1 Обновление

Обновление

Для того, что бы обновить любую часть ПО, отключить нужно и Клиент и Сервер. Затем запустить заново. Файл Driver.exe устанавливается 1 раз и последующего обновления не требует.

Обновление можно выполнять сразу на последнюю доступную версию, игнорируя промежуточные.

Последняя актуальная версия всегда доступна ссылке.

В общем случае, если в описании конкретной версии нет особых указаний, обновление производится следующим образом:

- 1. Остановить «ProFinger client.exe» и «ProFinger server.exe».
- 2. Сделать резервную копию рабочих папок с текущими экземпляроами частей модуля.
- 3. Распаковать содержимое архивов с новой версией в рабочей папке (с заменой файлов).
- 4. Запустить сервер «ProFinger_server.exe». Если ранее сервер работал службой, то и запускать нужно службу.
- 5. Запустить клиент «ProFinger_client.exe», через файл в рабочей папке (клиент работает в оконном режиме).

From:

https://wiki.carbis.ru/ - База знаний ГК Карбис

Permanent lin

https://wiki.carbis.ru/external/biometrics/99 history/30 %D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5?rev=1731653027

Last update: 2024/11/15 09:43