Установка и настройка модуля

Актуальный дистрибутив: https://disk.yandex.ru/d/EV6ZnP9vBqb0AQ

Установка стыковочного модуля

Распаковать архив в отдельную папку. Не нужно распаковывать на рабочем столе или в каталог с названием версии.

Приложение может работать как службой, так и в консольном режиме. В реальной эксплуатации рекомендуется установить Модуль интеграции службой. В каталоге присутствуют несколько файлов для запуска:

- install.bat - устанавливает службу (запуск от имени администратора).
- desktop.bat - запускает приложение в консольном режиме.
- license.bat - запускает сервер с окном лицензирования до основного запуска.

Лицензирование


Модуль способен работать без лицензии в режиме «заполнение меню». Все предварительные операции - настройка, подготовка меню - можно делать без лицензирования. Лицензии необходимы на этапе приёма заказов.

Для работы модуля требуется одновременно две лицензии:


- лицензия на стыковочный модуль от «Карбис»
- лицензия на xml_save_order от UCS (поддержана как lifetime, так и saas-версия лицензии)

Для получения лицензии на **модуль от «Карбис»** нужно написать заявку **на адрес info@carbis.ru**. Для получения лицензии на **xml_save_order** от UCS **нужно сделать заявку в UCS** в стандартном порядке (или обратиться к дилеру, если вы представитель ресторана). Далее по тексту предполагается, что **лицензия на модуль от UCS уже активирована и не закончилась.**

Запустить license.bat. Далее откроется окно, где нужно авторизоваться под дилерской учёткой lic.carbis.ru и выбрать ранее созданную лицензию.



Также модуль поддерживает XML SaaS. Подробнее об использовании XML лицензий по ссылке



Настройка связи с r_keeper


Создание заказов происходит через XML-интерфейс. Для этого в R_keeper создаётся учётка с


полными правами на кассовые операции.

После запуска службы aggregator_delivery, веб-интерфейс приложения будет доступен по адресу **127.0.0.1:5000** (127.0.0.1 - если запускать настройку локально на том же ПК, где устанавливаем модуль интеграции)


Для настройки необходимо перейти в Параметры → Установи → Настройки R-Keeper, указать в полях настройки сделанные ранее :

- Адрес и порт кассового сервера.
- Логин/пароль учётки с полными правами для создания заказов через XML.
- Стол, на который будут приходить заказы из Яндекс.Еды:
  - для платформы Яндекс
  - для платформы Маркет деливери
- Кассовая станция.
- Классификация для выгрузки меню.
- Категория заказа.
- Блюдо для учёта платной доставки.
- Скидка на блюдо.
- Скидка на заказ.
- Количество гостей (опционально, указывается в файле aggregator_delivery_settings.yaml, параметр guests_count - по умолчанию 0 = не передавать, иначе передается указанное кол-во гостей)






Опционально: Функция передачи оплаты указанной валютой. При включении чек-бокса «Добавлять предоплаты в заказы интеграции» станет доступен выбор Валюты и Причины внесения



Настройка для внешнего доступа

Настройка Внешнего доступа доступна от версии Aggregator_delivey v1.7.5.168. **Внешний доступ возможен, во внешней сети. Для такой работы необходим проброс.** Такой доступ даёт возможность открыть админку на нескольких устройствах. Для работы по внутренней сети проброс и разрешение доступа не требуется.

В данном разделе можно задать только логин и пароль, для внешнего доступа. Все изменения нужно сохранить. Если логина и пароля по умолчанию нет, то внешний доступ получить невозможно.



Подключение к хосту


Для дальнейшей настройки Модуля интеграции с агрегаторами доставки необходим проброс порта наружу. Далее необходимо направить письмо **на адрес info@carbis.ru** следующего содержания: Тема:

```
Заявка на подключение модуля "интеграция с агрегаторами доставки".
```

Письмо:

```
Я, {имя}, представитель компании {Компания} прошу подключить интеграцию для ресторана {Название ресторана, предварительно заведённого в lic.carbis.ru}.
Внешний белый IP-адрес ресторана: {IP-адрес}
Порт, проброшенный для модуля интеграции: {порт, по умолчанию 5000}
API-токен для внешней системы {API-токен}. API-токен скопирован мною из этой секции
```

настроек:
Адрес: фактический адрес данного конкретного ресторане (город, улица и т. д.)



Для инженеров ГК "Карбис". Описание настройки на стороне сервера.

From:
https://wiki.carbis.ru/ - **База знаний ГК Карбис**
Permanent link:
https://wiki.carbis.ru/external/%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%81_%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8_%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8/02_installmod_config?rev=1745493702
Last update: **2025/04/24 11:21**