

# Установка и настройка

Данная статья является устаревшей. Актуальная документация по установке и настройке модуля: [ProDiscoBot](#)

## Создание бота

О том как завести своего бота [подробно написано тут](#)

## Настройка HTTP XML интерфейса

Описано в статье [Настройка XML интерфейса](#)


## Настройка пользователя для HTTP XML интерфейса

1. Перейдите в справочник «Персонал → Работники»
2. В рамках текущего ресторана выберите или создайте новую роль, дайте ей привилегию на объект «HTTP Access» (или ту что вы завели в прошлом разделе) в группе параметров «Менеджерские ограничения»
3. Для выбранной роли создайте пользователя с названием строго из **ЛАТИНСКИХ** букв, задайте пользователю пароль (цифры и латинские буквы).


**Важно!** От имени этого работника в заказ будет добавляться информация о пресональной карте гостя, убедитесь что у данной роли есть права на «Общие операции», «Пользовательские операции» и «Редактирование заказа».

## Свойство «Телефон» у работников

Для корректной работы бота ему требуются телефоны сотрудников, для этого нужно создать дополнительно поле работникам, где можно будет записывать их номера. Откройте справочник «Настройки → Настройка → Расширенные свойства». Выберите группу «Свойства для справочников» и создайте новый тип расширенных свойств «Телефон». Задайте системное имя «PhoneNumber» (регистр очень важен) и тип свойства «ANSI string».




Дважды кликните по полю «Список типов», чтобы открыть окно типов для расширенного свойства «Телефон», затем добавьте новый элемент и выберите из списка «Работники → Работник».



После этого, возможно, понадобится перезапустить менеджерскую станцию, чтобы добавленное свойство стало доступно в справочнике. Для всех сотрудников, которые будут

работать с ботом, необходимо заполнить реальный телефон (тот, который указан в аккаунте Telegram).



## Настройка MCR алгоритма

Для применения кода бот использует MCR алгоритм, привязанный к логическому интерфейсу платежной системы. В настройках MCR алгоритма необходимо указать тип устройства «Штрих код».

Основное	
Тип алгоритма	Скрипт вер. 7.0
Типы устройств	[Магнитная карта, Штрих код]
Бесконтактный	<input type="checkbox"/>
Даллас	<input type="checkbox"/>
Клавиатура	<input type="checkbox"/>
Магнитная карта	<input checked="" type="checkbox"/>
Скрипт	<input type="checkbox"/>
Штрих код	<input checked="" type="checkbox"/>
Объект	1 Персональная дисконтная система(ПДС)
Область	Интерфейс
Режим перекодировки	Не использовать
Идентификатор устройства	Обрабатывать любой
Скрипт	[Скрипт]
Только если один	<input type="checkbox"/>

## Настройка бота

## Подготовка

В составе установочного пакета в папке `redist` находится `VC_redist.x86`. Установите его. Если `visual c++` уже установлен в системе - этот пункт можно пропустить.

## Конфигурация

Откройте файл `config.ini` и отредактируйте значения. Секция `[telegram]`:

- `token` — токен бота, который должен выдать BotFather в пункте [«Создание бота»](#).

Секция `[r_keeper]`:

- `addr` — адрес кассового сервера.
- `port` — порт кассового сервера (HTTP Data Port из пункта [«XML интерфейс»](#)).
- `user` — имя работника (не код!), созданного в пункте [«Новый работник»](#).
- `pass` — пароль работника.
- `interface` — код логического интерфейса платежной системы.
- `cash_station` — код кассовой станции, от имени которой проходят операции.
- `phone_numbers` — принимать ли ввод номера телефона для применения карты. (0 — только фотографии кодов, 1 — принимать также и ввод)
- `seat_discounts` - поддержка скидок «по местам» (0 - скидка только «на заказ», 1 - выбор «на заказ» или «на место»)

Секция `[log]`

- `retention` — время жизни старых Log файлов в днях.
- `level` — уровень важности логируемых сообщений, высокий уровень логирования будет показывать только критичные ошибки программы, низкий — всю информацию о работе программы.

Пример конфигурационного файла:

```
[telegram]
; Токен бота, который должен выдать BotFather
token = <BOT_TOKEN>

[r_keeper]
; Адрес кассового сервера
addr = 127.0.0.1
; Порт кассового сервера (HTTP Data Port)
port = 15151
; Имя работника (не код!)
user = Username
; Пароль работника
pass = Password
; Код логического интерфейса платежной системы
interface = 12
```

```
; Код кассовой станции, от имени которой проходят операции
cash_station = 1
; Принимать ли ввод номера телефона для применения карты. (0 — только фотографии кодов,
1 — принимать также и ввод)
phone_numbers = 0
; Включить поддержку скидков "на место"
seat_discounts = 1

[log]
; Время жизни старых Log файлов в днях
retention = 7
; Уровень важности логируемых сообщений, высокий уровень логирования будет показывать
; только критичные ошибки программы, низкий — всю информацию о работе программы.
level = 1
```

## Лицензирование и Запуск

1. Запустить DiscoBot.exe с ключом /license (либо запустить license\_form.bat, который делает то же самое), подождать несколько секунд и произвести лицензирование:
  1. В окне программы нажать кнопку «Лицензирование»
  2. В открывшемся окне ввести логин и пароль в системе лицензирования ГК «Карбис»
  3. В отобразившемся списке объектов, выбрать текущий, указать дополнительные параметры лицензии и нажать кнопку «Отправить»
  4. Программа сообщит об успешном применении лицензии и закроет окно лицензирования
  5. После синхронизации данных с сервером лицензирования, в главном окне программы отобразятся данные о текущей лицензии
  6. Убедившись, что лицензия установлена корректно, закрыть окно программы.
2. Установить DiscoBot.exe с ключом /install (либо запустить install.bat)
3. Запустить службу CarbisDiscoBot

### ВНИМАНИЕ!

Перед запуском и лицензированием убедитесь, что файл server.bin не пустой.  
В ином случае будет невозможно получить лицензию.

### ВАЖНО!

Дальнейшее **продление лицензии** на модуль «CarrisDiscoBot» делается **ТОЛЬКО** через сайт лицензирования ([инструкция](#))

From:

<https://wiki.carbis.ru/> - База знаний ГК Карбис

Permanent link:

[https://wiki.carbis.ru/external/old/%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82/01\\_setup](https://wiki.carbis.ru/external/old/%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82/01_setup)

Last update: **2023/09/07 09:21**